


SQL2008数据库安装步骤



- 计划
- 安装**
- 维护
- 工具
- 资源
- 高级
- 选项



全新安装或向现有安装添加功能。

启动向导，以在非群集环境中安装 SQL Server 2008 R2 或者向现有 SQL Server 2008 R2 实例中添加功能。



新的 SQL Server 故障转移群集安装

启动向导以安装单节点的 SQL Server 2008 R2 故障转移群集。



向 SQL Server 故障转移群集添加节点

启动向导，以向现有 SQL Server 2008 R2 故障转移群集中添加节点。



从 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级

启动向导以将 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 SQL Server 2008 升级到 SQL Server 2008 R2。



搜索产品更新


搜索 Microsoft Update 上的 SQL Server 2008 R2 产品更新。

安装程序支持规则

安装程序支持规则可确定在您安装 SQL Server 安装程序支持文件时可能发生的问题。必须更正所有失败，安装程序才能继续。

安装程序支持规则

操作完成。已通过: 7。失败 0。警告 0。已跳过 0。



[显示详细信息\(S\) >>](#)

[重新运行\(R\)](#)

[查看详细报表\(V\)](#)



确定

取消

许可条款

若要安装 SQL Server 2008 R2，必须接受 Microsoft 软件许可条款。

产品密钥

许可条款

安装程序支持文件

MICROSOFT 软件许可条款

MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 DATACENTER

这些许可条款是您与以下各方之间达成的协议：

- ◆ 将软件随服务器一起分发的服务器制造商；或
- ◆ 将软件随服务器一起分发的软件安装商。

请阅读条款内容。这些条款适用于上述软件，包括您用来接收该软件的介质（如有）。印刷的书面许可条款（可能随该软件一起提供）将取代任何屏幕上显示的许可条款。这些条款也适用于 Microsoft 为该软件提供的任何

复制(C)

打印(P)

我接受许可条款(A)

将功能使用情况数据发送到 Microsoft。功能使用情况数据包括有关您的硬件配置以及对 SQL Server 及其组件的使用情况的信息(B)

[有关详细信息，请参阅 Microsoft SQL Server 2008 R2 隐私声明。](#)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

安装程序支持文件

单击“安装”以安装安装程序支持文件。若要安装或更新 SQL Server 2008 R2，这些文件是必需的。

产品密钥

许可条款

安装程序支持文件

SQL Server 安装程序需要下列组件(I):

功能名称	状态
安装程序支持文件	



< 上一步(B)

安装(I)

取消

安装程序支持规则

安装程序支持规则可确定在您安装 SQL Server 安装程序支持文件时可能发生的问题。必须更正所有失败，安装程序才能继续。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

磁盘空间要求

错误报告


安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

操作完成。已通过: 10。失败 0。警告 0。已跳过 1。



显示详细信息(S) >>

重新运行(R)

[查看详细报表\(V\)](#)



< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

设置角色

单击“SQL Server 功能安装”选项以逐个选择要安装的功能组件，或单击某个功能角色以安装特定配置。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

磁盘空间要求

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

SQL Server 功能安装(S)

安装 SQL Server 数据库引擎服务、Analysis Services、Reporting Services、Integration Services 和其他功能。

SQL Server PowerPivot for SharePoint(P)

在新的或现有的 SharePoint 2010 服务器上安装 PowerPivot for SharePoint 以支持场中的 PowerPivot 数据访问。要使用“新建服务器”选项，必须安装 SharePoint 但不要进行配置。

将 PowerPivot for SharePoint 添加到:

具有默认值的所有功能(D)

使用服务帐户的默认值安装所有功能。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

功能选择

选择要安装的 数据中心 功能。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

功能(F):

说明:

实例功能

- 数据库引擎服务
 - SQL Server 复制
 - 全文搜索
- Analysis Services
- Reporting Services

共享功能

- Business Intelligence Development Studio
- 客户端工具连接
- Integration Services
- 客户端工具向后兼容性
- 客户端工具 SDK
- SQL Server 联机丛书
- 管理工具 - 基本
 - 管理工具 - 完整

服务器功能可识别实例且每个实例有自己的注册表配置单元。它们支持在一台计算机上有多个实例。

全选(A)

全部不选(U)

共享功能目录(S):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

...

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

实例配置

指定 SQL Server 实例的名称和实例 ID。实例 ID 将成为安装路径的一部分。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

默认实例(D)

如果选择默认实例安装提示已有实例时可以选择命名实例来安装

命名实例(A):

MSSQLSERVER

实例 ID(I):

MSSQLSERVER

实例根目录(R):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

SQL Server 目录:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER

Analysis Services 目录:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.MSSQLSERVER

Reporting Services 目录:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER

已安装的实例(L):

实例名称	实例 ID	功能	版本类别	版本号

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

服务器配置

指定服务帐户和排序规则配置。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

服务帐户 排序规则

Microsoft 建议您对每个 SQL Server 服务使用一个单独的帐户(M)。

服务	帐户名	密码	启动类型
SQL Server 代理			手动 ▼
SQL Server Database Engine			自动 ▼
SQL Server Analysis Services			自动 ▼
SQL Server Reporting Services			自动 ▼
SQL Server Integration Servic...	NT AUTHORITY\Net...		自动 ▼
SQL 全文筛选器后台程序启动器	NT AUTHORITY\LOC...		手动 ▼
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOC...		已禁用 ▼

点开进去



对所有 SQL Server 服务使用相同的帐户(U)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

数据库引擎配置

指定数据库引擎身份验证安全模式、管理员和数据目录。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

帐户设置 数据目录 FILESTREAM

为数据库引擎指定身份验证模式和管理员。

身份验证模式

 Windows 身份验证模式(W) 混合模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)(M)

为 SQL Server 系统管理员(sa)帐户指定密码。

输入密码(E): ●●●●●● 输入密码

确认密码(Q): ●●●●●●

指定 SQL Server 管理员

PC-AW65\Administrator (Administrator)

SQL Server 管理员对数据库引擎具有无限制的访问权限。

添加当前用户(C)

添加(A)...

删除(R)

点击添加当前用户

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

Analysis Services 配置

指定 Analysis Services 管理员和数据文件夹。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

帐户设置 数据目录

指定哪些用户具有对 Analysis Services 的管理权限。

PC-AW65\Administrator (Administrator)

Analysis Services 管理员对 Analysis Services 具有不受限制的访问权限。

点一下添加当前用户

添加当前用户(C)

添加(A)...

删除(R)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助



Reporting Services 配置

指定 Reporting Services 配置模式。

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成

 安装本机模式默认配置(I)。

安装程序将安装报表服务器并在本机模式下将其配置为使用默认值。安装程序完成后即可使用报表服务器。

 安装 SharePoint 集成模式默认配置(S)。

安装程序将在 SharePoint 集成模式下创建报表服务器数据库，并将报表服务器配置为使用默认值，不过，只有在报表服务器计算机上部署了 SharePoint 产品或技术的最小安装，并且在您所使用的 SharePoint 产品或技术的实例上安装并配置了用于 SharePoint 技术的 Reporting Services 外接程序之后，才会支持集成操作。

 安装但不配置报表服务器(C)。

安装程序将安装但不配置报表服务器软件。安装完成后，您可以使用 Reporting Services 配置工具设置运行报表服务器所必需的选项。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

安装进度

安装程序支持规则

设置角色

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Analysis Services 配置

Reporting Services 配置


错误报告

安装配置规则

准备安装

安装进度

完成



Install_BOL_Cpu32_Action : RollbackCleanup. 正在删除备份文件

等待安装完成

下一步(N) >

取消

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

帮助

